


# Zet Windows 10 naar je hand



**tijd:**  
10-15 min.

**niveau:**  
●○○

*Niet iedereen is blij met de standaard-instellingen en -menu's van Windows 10. Met deze tips pas je dat aan.*

Tekst **Vincent van Amerongen** /  
[vvamerongen@consumentenbond.nl](mailto:vvamerongen@consumentenbond.nl)

## TIP 1

### McAfee en andere ongebruikte apps verwijderen

Grote kans dat je veel, bij een nieuwe computer meegeleverde, apps niet gebruikt. Dan zitten ze alleen maar in de weg in de applicaties. Zo verwijder je ze:

- 1  >  > **Apps**.
- 2 Klik in de lijst op de app die je wilt verwijderen.
- 3 Klik op **Verwijderen**. Let op: niet elke app is op deze manier te verwijderen.

Een bijzonder geval is **McAfee**. Op 94% van alle nieuwe Windows-computers

staat standaard een proefversie van deze virusscanner, waarvoor je natuurlijk na een paar maanden moet betalen. Er zijn tal van alternatieven die beter, gratis of minder opdringerig zijn.

Na verwijdering zal Windows zijn eigen standaardvirusscanner, Defender, aanzetten.

Lukt het niet om McAfee op deze manier te verwijderen, probeer het dan met een hulpprogrammaatje van McAfee, dat je via deze link downloadt: [us.mcafee.com/apps/supporttools/mcpr/mcpr.asp](http://us.mcafee.com/apps/supporttools/mcpr/mcpr.asp)

## TIP 2

### Andere apps gebruiken dan van Microsoft

Standaard staat Microsoft Edge ingesteld als de browser, Windows Mail als het mailprogramma, Foto's als de fotoviewer en de Videospeler als de videospeler. Maar lang niet iedereen is enthousiast over die apps. Er zijn betere gratis alternatieve programma's.

Onze favorieten:

- **Browser:** Firefox (in plaats van Edge): [www.mozilla.org/nl/firefox](http://www.mozilla.org/nl/firefox)
- **Mailprogramma:** Thunderbird (in plaats van Mail): [www.mozilla.org/nl/thunderbird](http://www.mozilla.org/nl/thunderbird)
- **Fotoviewer:** Faststone Image Viewer (in plaats van Foto's): [www.faststone.org](http://www.faststone.org)
- **Muziek- en videospeler:** VLC (in plaats van Groove en de Videospeler): [www.videolan.org/vlc](http://www.videolan.org/vlc)

## TIP 3


### Andere standaardapps

In vervolg op de vorige tip: heb je een ander favoriet programma, stel dat dan in als de standaardapp wanneer je op een bestand of link klikt. Zorg wel dat je dat programma dan al gedownload en geïnstalleerd hebt. Verander vervolgens de standaardapp.

- 1 > > **Apps > Standaard-apps** (zie plaatje rechts).
- 2 Klik op de app die nu standaard is ingesteld.
- 3 Kies een app in de lijst. Als je de app al hebt geïnstalleerd, staat hij als het goed is in de lijst.

Als je de standaardbrowser verandert, sputtert Windows tegen en vraagt of je Edge écht niet wilt behouden. Dit kun je negeren met **Toch wijzigen**.

Voor gevorderden: je kunt nog preciezer instellen welk programma welk bestandstype opent. Bijvoorbeeld een .png-fotobestand met de standaardfotoviewer, maar een .raw-bestand met Photoshop. Dat doe je in hetzelfde scherm via de knop **Standaardapps per bestandstype**. Nu verschijnt (kan even duren) een ellenlange lijst met extensies, maar gelukkig wel op alfabetische volgorde.



Kies het standaardprogramma


## TIP 4

### Minder meldingen

Veel apps, en ook Windows zelf, hebben de neiging je meldingen te tonen over allerlei triviale zaken. Een van de handige dingen aan Windows 10 is dat je op één plek kunt bepalen welke meldingen je wel en niet wilt zien.

- 1 > > **Systeem > Meldingen en acties** (zie plaatje).
- 2 In het rijtje schuifjes onder 'Meldingen' raden we af om 'Meldingen van apps en afzenders ontvangen' op Uit te zetten; dat is wat te rigoureu. Wel kun je de schuifjes risicoloos uitzetten bij **'Meldingen op vergrendelscherm weergeven'**, **'Tips en suggesties over Windows weergeven'** en **'Het Windows-welkomstscher weergeven na updates'**.
- 3 Onder **'Meldingen van deze afzenders ontvangen'** kun je nog exacter bepalen welke apps je meldingen mogen tonen. Dat doe je via het schuifje bij de app. Voor de liefhebber: als je op de app

klikt, kun je in nog meer detail aangeven wat de app wel en niet mag en of er een geluidje moet worden afgespeeld.



Schuifjes naar links = minder meldingen



### Rechtsklik op Start-symbool

Door met de rechtermuistoets te klikken op verschijnt een alternatief startmenu, met allerlei systeemtaken, zoals Taakbeheer, Apparaatbeheer, Instellingen en de Powershell (de oude DOS-prompt).



## TIP 5

### Mappen toevoegen aan Startmenu

Een onderdeel van Windows dat je dagelijks gebruikt, is het Startmenu. Als je op klikt, verschijnen erboven een paar icoontjes. Standaard zie je de en het (Instellingen). Voor snelle toegang kun je er ook mappen aan toevoegen, zoals Downloads, Documenten en Foto's. Zo doe je dat:


- 1 Zoeken > typ 'mappen'.
- 2 Klik op **Kiezen welke mappen in Start worden weergegeven**.
- 3 Selecteer welke mappen er moeten verschijnen.

## TIP 6

### Applijst startmenu herinrichten

Het Startmenu is opgebouwd uit een lijst met koppelingen naar programma's en het tegelscherm. Vind je de applijst te lang?

- 1 > > **Persoonlijke instellingen > Start**
- 2 Je kunt hier sommige onderdelen uitzetten, zoals de hele lijst met apps (raden we niet aan), de laatst toegevoegde apps en de suggesties voor apps uit de app-store. Die laatste kun je zonder meer uitzetten.



De applijst kun je inkorten

## TIP 7

### Tegelscherm anders indelen

Het grootste gedeelte van het Startmenu wordt in beslag genomen door de zogeheten tegels, de vlakken met snelkoppelingen naar programma's. Soms geven ze informatie, zoals de Weer-tegel. Zo kun je het tegelscherm uitdunnen, uitbreiden of anders indelen:


- **Tegel verwijderen:** rechtsklik op een tegel > **Van Start losmaken**. Kies *niet* voor **Verwijderen**, dan wordt het achterliggende programma ook verwijderd. Het is helaas niet mogelijk om meerdere tegels tegelijk te verwijderen.
- **Tegels toevoegen:** > versleep een programma in de applijst naar het blok met de tegels.
- **Nieuw tegelblok aanmaken:** versleep een programma in de applijst naar een lege plek onder de twee bestaande blokken met tegels (*Het leven in één oogopslag*

en *Afspelen en verkennen*).

- **Tegel verplaatsen:** versleep de tegel naar een andere plek.
- **Een heel tegelblok verplaatsen:** zet het muispijltje bovenin het blok en versleep het.

▪ **Tegelformaat aanpassen:** rechtsklik op de tegel > **Formaat wijzigen**.

▪ **Live-tegel uitschakelen:** rechtsklik op de live-tegel > **Meer > Live-tegel uitschakelen**. Nu verschijnt er in plaats van steeds wisselende inhoud (Weer, nieuwsberichten, enz.) een icoon.



Het tegelscherm is volledig naar je smaak in te richten

## TIP 8

### Taakbalk aanpassen

De taakbalk is de balk onderin het scherm, naast de Start-knop. Hij laat de openstaande programma's zien en je kunt er snelkoppelingen voor veelgebruikte programma's aan vastmaken voor snelle toegang. Dit zijn de handigste aanpassingen:

- Maak een programma vast aan de taakbalk vanuit de app-lijst. Rechtsklik op de app > **Meer** > **Aan taakbalk vastmaken**.
- Je kunt de taakbalk op een andere plek zetten als je wilt: boven, of links of rechts. Dit doe je door de taakbalk te verslepen naar een andere plek. Omgekeerd kun je de taakbalk beschermen tegen per ongeluk verslepen: rechtsklik op een lege plek in de balk > **Taakbalk vergrendelen**.
- Voor andere aanpassingen: rechtsklik op een lege plek in de balk > **Taakbalkinstellingen**. Je kunt veel ruimte besparen, zeker als je vaak veel programma's open hebt staan,


door bij **Taakbalkknoppen combineren** te kiezen voor **Altijd, labels verbergen**. De taakbalk lijkt dan wat meer op vorige Windows-versies.



**Pas de taakbalk aan naar eigen smaak**

### Windows 10 Tips & Trucs

Meer weten over alle mogelijkheden van Windows 10? Het boek Windows 10 Tips & Trucs biedt 192 bladzijden vol tips en stappenplannen. €20,50 voor leden, €25 voor niet-leden




(e-book: €13,50/€16,50)  
Bestellen?  
[www.consumentenbond.nl/webwinkel](http://www.consumentenbond.nl/webwinkel)

## TIP 9

### Systeemvak aanpassen

In het Systeemvak rechtsonder staan de pictogrammen van (Windows)programma's die op de achtergrond draaien. Je kunt zelf kiezen welke er altijd te zien zijn, naast datum en tijd.

- 1 Rechtsklik op een lege plek in de taakbalk > **Taakbalkinstellingen**.
- 2 Scroll naar beneden en klik op **Selecteren welke pictogrammen op de taakbalk worden weergegeven**.
- 3 Zet het schuifje bij **Altijd alle pictogrammen weergeven in het systeemvak** aan om de volledige rij iconen in het systeemvak te zien. Die neemt wel veel ruimte in.
- 4 Als alternatief kun je met de schuifjes ook per onderdeel kiezen welke iconen er moeten staan.



**Ook het systeemvak is aanpasbaar**

### Heb ik de Fall Creators Update?

Met de nieuwe grote herfstupdate zijn er in Windows 10 weer wat zaken aangepast. De Edge-browser is verbeterd en de functie 'People Hub' is toegevoegd. De update wordt sinds oktober gefaseerd geïnstalleerd bij gebruikers, maar wie hem wanneer krijgt is niet duidelijk. Weten of je de nieuwe update al hebt? **Windows > Instellingen > Systeem > Info**. Staat bij versie '1709', dan heb je de nieuwe herfstupdate. Staat er '1703', dan heb je nog de voorjaarsupdate van afgelopen voorjaar.

# HOE HERKEN JE DIGITALE ZAKKENROLLERS?

Met de beste tips en adviezen van de DigitaalGids ben je zelf expert en digitaal veiliger. Kijk meteen op [consumentenbond.nl/digitaalGids](http://consumentenbond.nl/digitaalGids) en kies de aanbieding die bij je past.

consumentenbond **ONAFHANKELIJK & ADVERTENTIEVRIJ**

# DigitaalGids

NUMMER 1 | JANUARI-FEBRUARI 2018 | €6

**Workshop**  
**Zo zet je Windows 10 naar je hand**

**Op de achtergrond de 1000 meest gebruikte wachtwoorden van Nederland**



## DOSS13R W@8HTWOORD3N\_

→ Zo maak je sterke wachtwoorden → Websites te laks  
→ Quiz: test je kennis → Zet een dubbel slot op je mail



**Keuzehulp** Desktop of laptop?  
**Focus** Waarom veel laptops nog maar bij één winkel te koop zijn

**10 vragen**  
Weg met de onzinsoftware op pc's

**Windows Defender**  
Meer dan een virusscanner

oprecht consumentenbond

**HAAL 'M  
IN HUIS**